

鍋CADマニュアル

-作図編：要素の編集・移動-

第二版

初めて鍋CADに触れる人用の初心者向け操作マニュアルです。
学習不要なページについては、適宜読み飛ばして、必要な部分を学習してください。

内容



| | |
|-----------------|----|
| 1. 注記について | 3 |
| 注記 | 3 |
| 引き出し注記 | 4 |
| マルチ注記 | 5 |
| 矢印 | 7 |
| 矢印変更 | 8 |
| 注記文字変更 | 9 |
| 注記サイズ変更 | 10 |
| 注記移動 | 11 |

1. 注記について


注記とは作図に沿える説明文やコメントのことです。

注記

図面に文字を入力できます。




「注記配置座標を入力して下さい」と操作指示文に表示されるので、注記を記載したい位置をクリックします。（今回は適当に引いた線の左端を選択）



操作指示文に「注記文字を入力してください」と表示されるので、キーイン部分に図面に記載したい文章を入力します。

※改行不可。



文章を入力したらEnterキーを押下します。




文章が図面に表示されました。

引き出し注記


矢印付きの注記です。




引出注記の「引き出し位置」（矢印の先端）を左クリックで決定します。



「注記配置座標」（文字の位置）を左クリックで決定します。




キーインに注記文字を入力し、Enter キーを押下




引き出し注記が表示されれば完了です。

マルチ注記


「注記」や「引き出し注記」では、一行の文字入力しかできません。（改行不可）改行をして、複数行にわたる注記を記載したい時は、「マルチ注記」を利用します。




「注記」タブ→「マルチ注記」コマンドを押下します。




マルチ注記配置座標を左クリックで決定します。



テキストボックスが表示されるので、任意のも文字列（改行可）を入力します。





文字列を入力したら、「OK」ボタンを押下します。




注記が表示されれば完了です。

矢印


矢印のみを入力します。



「引き出し位置」(矢印の矢じり側)を左クリックで決定します。




「終了位置」(矢印の何もない側・お尻側)を左クリックで決定します。




矢印が表示されれば完了です。

矢印変更

一度、入力した矢印の矢じりの形を変えます。




クイックツールバーの「矢印」ボタンを押下し、上記プルダウンから任意の矢じりを選択する。（今回は「丸」を選択）




クイックツールバーの「矢印」のアイコンが選択した矢じりに変更されたのを確認。
※ここで変更した矢じりの形は、再び矢じりの変更をするまで保持されます。



「注記」タブ→「矢印変更」コマンドを押下します。



矢じりを変更したい矢印を選択します。



矢じりを変更されたら完了です。

注記文字変更


一度図面に記載した注記文字を変更します。



注記タブ→「注記文字変更」コマンドをクリックします。


これはテスト文章です。

文字を変えたい注記を選択します。



操作指示文に「更新文字を入力してください」と表示されます。

「1-1. 注記」で入力した文字が、キーイン部分に表示されるので、任意の文字に変更をします。



「テスト」→「Sample」へ文字を変更しました。文字を変更出来たら、Enterキーを押下します。

これはSample文章です。


図面の文字が変更されたら完了です。

注記サイズ変更

注記サイズを変更します。



注記タブ→「注記サイズ変更」コマンドをクリックします。



「注記」タブ→フォントサイズの「▼」をクリックし、任意のフォントサイズを選択します。今回はフォントサイズ「3.2」（デフォルト値）→「6」を選択します。

これはSample文章です。

文字のサイズを変更したい注記を選択します。

これはSample文章です。

フォント文字が変更されたら完了です。

※作図倍率やPCの画面サイズの影響で、都度、適切なフォントサイズは違うので、試行錯誤しながら適切なフォントサイズを探してください。

注記移動

図枠に記載した注記文字を移動させます。



「注記」タブ→「注記移動」コマンドをクリックします。

これはSample文章です。

移動させたい注記を選択します。（カーソルのクリック対象範囲に入ると文字は黄色に変化します）



注記文字を選択すると、文字がピンクの四角に変化をします。カーソルの動きに合わせて、ピンクの四角い枠が移動するので、期待する位置までカーソルを移動させ、クリックします。

これはSample文章です。

期待する位置に注記が移動したら完了です。

奥付

「鍋CADマニュアル -作図編：注記-」

発行：PC家庭教師Sakura

作成者：多田真悠

発行日：2016年5月10日

第二版修正：2018年2月27日

連絡先：080-1234-7497

URL：<http://www.pcsakura.net/>

第二版

これは、鍋CAD学習用マニュアルです。営利・非営利を問わず利用できます。
個人が作成したものであり、記述内容の保証・マニュアルを利用したことによる損害の補償は一切負いません。

以下の事項を禁止致します。

- 内容の改変・無断転写転用・再配布
- データ・紙媒体などでの有料販売
- 自作発言